



★★★★★ Mejor Empresa SEO ★★★★★

internacionalweb
diseño web & marketing online



MANUAL DE CONFIGURACIÓN DE CLIENTES DE CORREO


Contenido

Microsoft Outlook 2010	2
Mozilla Thunderbird.....	7
Windows Live Mail	12
Mail de MAC OS	18
Microsoft Outlook 2007	27
Firefox OS	41
Android.....	47
IOS7	55
Evolution	61
Blackberry.....	68

Microsoft Outlook 2010


Arrancamos el Outlook 2010 desde « Inicio > Programas > Microsoft Office > Outlook 2010 »

Si es la primera vez que lo abres, te aparecerá un asistente para configurarlo. Si no es la primera vez, debes ir al menú « Archivo > Agregar cuenta »



En la siguiente ventana que se muestra selecciona la última opción «Configurar manualmente las opciones del servidor o tipos de servidores adicionales ». Pulsa «*Siguiente*»

En el servicio a elegir debes seleccionar la opción *Correo electrónico de Internet* y pulsa de nuevo «*Siguiente*».



En la siguiente ventana deberás rellenar todos los campos:

Información sobre el usuario:

Su nombre: el nombre que figurará como remitente de tu correo electrónico.

Dirección de correo electrónico: la dirección de correo electrónico que deseas configurar. Es la cuenta de correo que se mostrará a las personas destinatarias para poder responder al correo.

Información del servidor:

Tipo de cuenta: selecciona el protocolo a utilizar POP o IMAP pulsando el botón correspondiente.

Si necesitas acceder a tu correo desde varios dispositivos te recomendamos que elijas el protocolo IMAP.

Ten en cuenta que con esta opción el correo se almacenará en tu hosting, ocupando espacio en disco.

Servidor de entrada: mail.example.com

Servidor de correo saliente (SMTP): mail.example.com


Información de inicio de sesión:

Nombre de usuario: usuario asociado a la cuenta de email, es decir la dirección completa.

Contraseña: la clave correspondiente al usuario.

Recordar contraseña: debes seleccionar la opción *Recuperar contraseña*.

La Autenticación de contraseña segura (SPA) debe estar desactivada.



¡MUY IMPORTANTE! Recuerda que debes cambiar example.com por el dominio que tienes contratado.

Una vez completados todos estos datos, pulsa el botón « *Más configuraciones* » .

Agregar nueva cuenta ✕

Configuración de correo electrónico de Internet
 Estos valores son necesarios para que la cuenta de correo electrónico funcione.

Información sobre el usuario

Nombre:

Dirección de correo electrónico:

Información del servidor

Tipo de cuenta:

Servidor de correo entrante:

Servidor de correo saliente (SMTP):

Información de inicio de sesión

Nombre de usuario:

Contraseña:

Recordar contraseña

Requerir inicio de sesión utilizando Autenticación de contraseña segura (SPA)

Configuración de la cuenta de prueba

Después de rellenar la información de esta pantalla, le recomendamos que pruebe su cuenta haciendo clic en el botón. (Requiere conexión de red.)

Probar configuración de la cuenta haciendo clic en el botón Siguiente

Es muy importante acceder a la siguiente pestaña « Servidor de salida» y configurarla como aparece abajo. Seleccionamos « Mi servidor de salida SMTP requiere autenticación» y verifica que esté seleccionado «Utilizar la misma configuración que mi servidor de correo de entrada»

Configuración de correo electrónico de Internet ✕

General	Elementos enviados	Elementos eliminados
Servidor de salida	Conexión	Avanzadas

Mi servidor de salida (SMTP) requiere autenticación

Utilizar la misma configuración que mi servidor de correo de entrada

Iniciar sesión utilizando

Nombre de usuario:

Contraseña:

Recordar contraseña

Requerir Autenticación de contraseña segura (SPA)

Pulsa « *Aceptar* », « *Siguiente* » y « *Finalizar* ». Te aparece una pantalla que te indica que ya está configurada la cuenta de correo y que ya puedes enviar y recibir.

Configuración para Correo Seguro (TLS)

En caso de que desees configurar la cuenta de email con cifrado de conexión segura bajo TLS tienes que activar esta opción desde tu «Panel de Control > App Hosting > Correo > 'Sobre este Correo'» y pulsar en el botón **SI** en la opción de **Correo TLS** .

Información del servidor :

Servidor de entrada: example-com.correoseguro.dinserver.com

Servidor de correo saliente (SMTP): example-com.correoseguro.dinserver.com

Información de inicio de sesión:

Nombre de usuario: usuario asociado a la cuenta de email, es decir la dirección completa

Contraseña: la clave correspondiente a dicho usuario.


Recordar contraseña : debe estar marcado

La Autenticación de contraseña segura (SPA) debe estar desactivada.

También es necesario activar la autenticación para el servidor de salida.

Configuración de Puertos:

- Puerto Servidor de correo entrante: IMAP: 993
- Puerto Servidor de correo saliente SMTP: 465



The image shows a Windows-style dialog box titled "Configuración de correo electrónico de Internet". It has three tabs: "General", "Elementos enviados", and "Elementos eliminados". The "Conexión" tab is selected. Below the tabs are three sub-sections: "Servidor de salida", "Conexión", and "Avanzadas".

- Números de puerto del servidor:** A label followed by a horizontal line.
- Servidor de entrada (IMAP):** A text box containing "993" and a button labeled "Usar predeterminados".
- Usar el siguiente tipo de conexión cifrada:** A dropdown menu with "SSL" selected.
- Servidor de salida (SMTP):** A text box containing "465".
- Usar el siguiente tipo de conexión cifrada:** A dropdown menu with "SSL" selected.
- Tiempo de espera del servidor:** A label followed by a horizontal line.
- Corto Largo 1 minuto:** A slider control with "Corto" on the left and "Largo 1 minuto" on the right.
- Carpetas:** A label followed by a horizontal line.
- Ruta de acceso de la carpeta raíz:** An empty text box.

At the bottom of the dialog are two buttons: "Aceptar" and "Cancelar".


Mozilla Thunderbird

Añadir cuenta


Arrancamos MozillaThunderbird desde « Inicio > Programas > Mozilla Thunderbird »

Si es la primera vez que lo abres, te aparecerá un asistente para configurarlo. Si no es la primera vez accede a la opción «Herramientas > Configuración de las cuentas».

Selecciona la opción «Operaciones sobre la cuenta» y en el menú desplegable selecciona «Añadir cuenta de correo».




Ahora estás en la ventana de *Configuración principal*. Pulsa «Añadir cuenta de correo»



Datos de la cuenta

Aparece la siguiente ventana en la que debes rellenar los campos que se solicitan.



Configuración de cuenta de correo

Su nombre: Su nombre, tal y como se muestra a los demás

Dirección de correo:

Contraseña:

Recordar contraseña

- **Nombre:** nombre que se mostrará en el campo «De» cuando alguien reciba tu correo.
- **Dirección de correo:** casilla completa a configurar con la dirección de correo.
- **Contraseña:** clave asociada a la dirección de correo electrónico.
- **Recordar contraseña:** debes seleccionar la opción *Recordar contraseña*.

Introduce los datos de tu cuenta de correo electrónico y presiona el botón «Continuar»

Configuración del servidor

En la nueva ventana aparecerá la información introducida anteriormente y, además, se nos solicita que indiquemos el tipo de configuración (POP o IMAP), servidores entrante/saliente...

La información que debes completar es:

Servidor entrante/saliente: mail.example.com (donde *example.com* sería el nombre de tu dominio).

Puertos:

- Servidor de correo entrante: IMAP: 143
- Servidor de correo saliente: SMTP 25

- En el **desplegable SSL** del servidor de correo entrante seleccionaremos **Ninguno** y en identificación **contraseña normal**.

Una vez hayas completado estos datos haz clic en «Hecho».

Configuración de cuenta de correo

Su nombre: Su nombre, tal y como se muestra a los demás

Dirección de correo:

Contraseña:

Recordar contraseña

	Nombre del servidor	Puerto	SSL	Identificación	
Entrante:	<input type="text" value="IMAP"/>	<input type="text" value="mail.example.com"/>	<input type="text" value="143"/>	<input type="text" value="Ninguno"/>	<input type="text" value="Contraseña normal"/>
Saliente:	<input type="text" value="SMTP"/>	<input type="text" value="mail.example.com"/>	<input type="text" value="25"/>	<input type="text" value="Ninguno"/>	<input type="text" value="Contraseña normal"/>

Nombre de usuario:


Si necesitas acceder a tu correo desde varios dispositivos te recomendamos que elijas el protocolo IMAP.

Ten en cuenta que con esta opción el correo se almacenará en tu hosting, ocupando espacio en disco.

MUY IMPORTANTE: Recuerda que debes cambiar example.com por el dominio que tienes contratado.

Una vez completados todos estos datos, pulsa el botón «Hecho». Aparecerá una advertencia, que también debes aceptar seleccionando el check «Entiendo los riesgos».

Pulsa nuevamente en «Hecho»



Pulsa « Aceptar », « Siguiente » y « Finalizar ». Te aparece una pantalla que te indica que ya está configurada la cuenta de correo y que ya puedes enviar y recibir.

Configuración para Correo Seguro (TLS)

En caso de que desees configurar la cuenta de email con cifrado de conexión segura bajo TLS tienes que activar esta opción desde « Panel de Control > App Hosting -> Correo > Sobre este Correo » y pulsar en el botón SI en la opción de Correo TLS.

Configuración del servidor

Si quieres configurar el uso de conexiones seguras para tu correo esta es la información que debes completar:

- Servidor de correo entrante: IMAP: 993
- Servidor de correo saliente: 465
- En el desplegable SSL del servidor de correo entrante seleccionaremos **SSL/TLS** y en identificación **contraseña normal**.

Configuración de cuenta de correo

Su nombre: Su nombre, tal y como se muestra a los demás

Dirección de correo:

Contraseña:

Recordar contraseña

Entrante:

Saliente:


Nombre de usuario:

Una vez configurado pulsa en «Hecho». Ya hemos creado nuestra cuenta de correo electrónico con configuración SSL.


Windows Live Mail

Arrancamos el Windows Mail desde « Inicio > Programas > Windows Live Mail »

Si es la primera vez que lo abres, te aparecerá un asistente para configurarlo. Si no es la primera vez, debes ir al menú «Cuentas > Correo electrónico »



Pulsa «Añadir cuenta de Correo Electrónico »



Windows Live Mail

Agrega tus cuentas de correo electrónico

Si tienes una cuenta de Windows Live ID, inicia sesión ahora. Si no, podrás crear una más adelante.
[Iniciar sesión en Windows Live](#)

Dirección de correo electrónico:

[Obtener una dirección de correo electrónico de Windows Live](#)

Contraseña:

 Recordar esta contraseña

Nombre para mostrar en mensajes enviados:

Definir manualmente la configuración del servidor

La mayoría de las cuentas de correo electrónico funcionan con Windows Live Mail, como:
Hotmail
Gmail
entre muchas otras.

Cancelar Siguiente

Dirección de correo electrónico: la dirección de correo electrónico que deseas configurar. Es la cuenta de correo que se mostrará a las personas destinatarias para poder responder al correo.


Contraseña: la clave correspondiente a la cuenta de correo.

Recordar esta contraseña: Activa esta opción

Nombre para mostrar en mensajes enviados: En este apartado indica el nombre que deseas que se muestre a tus destinatarios.

Marca la opción «Definir manualmente la configuración del servidor ». Una vez completados todos estos datos, pulsa el botón «Siguiente ».

Deberás rellenar los siguientes campos:



Información del servidor de la bandeja de entrada

Tipo de servidor: selecciona el protocolo a utilizar POP o IMAP pulsando el botón correspondiente.

Si necesitas acceder a tu correo desde varios dispositivos te recomendamos que elijas el protocolo IMAP.

Ten en cuenta que con esta opción el correo se almacenará en tu hosting, ocupando espacio en disco.

Dirección del servidor: mail.example.com

Puerto: 110 para POP o 143 para IMAP, según corresponda.

Requiere una conexión segura: Esta opción debe estar deshabilitada.

Método de autenticación: Debes indicar «Texto no cifrado».

Nombre de usuario de inicio de sesión: El nombre completo de tu cuenta de email.

Información del servidor de la bandeja de salida

Dirección del servidor:mail.example.com


Puerto: 25.También es posible indicar el 587.

Requiere una conexión segura: Esta opción debe estar deshabilitada.

Requiere autenticación: Debemos habilitarla

¡MUY IMPORTANTE! Recuerda que debes cambiar example.com por el dominio que tienes contratado.

Pulsa «Siguiente ». Te aparece una pantalla que te indica que ya está configurada la cuenta de correo y que ya puedes enviar y recibir:



Configuración para Correo Seguro (TLS)

En caso de que desees configurar la cuenta de email con cifrado de conexión segura bajo TLS tienes que activar esta opción desde tu «Panel de Control > App Hosting > Correo > Sobre este Correo» y pulsar en el botón **SI** en la opción de **Correo TLS**.

Información del servidor :

Servidor de entrada: example-com.correoseguro.dinserver.com

Servidor de correo saliente (SMTP): example-com.correoseguro.dinserver.com


Información de inicio de sesión:

Nombre de usuario: usuario asociado a la cuenta de email, es decir la dirección completa

Contraseña: la clave correspondiente a dicho usuario.

Configuración de Puertos:

- Puerto Servidor de correo entrante: IMAP: 993
- Puerto Servidor de correo saliente SMTP: 465



Windows Live Mail

Definir la configuración del servidor


Si no conoces la configuración de tu servidor de correo electrónico, ponte en contacto con tu ISP o administrador de red.

Información del servidor de la bandeja de entrada	Información del servidor de la bandeja de salida
Tipo de servidor: IMAP	Dirección del servidor: example-com.correoseguro.dinserver.c Puerto: 465
Dirección del servidor: example-com.correoseguro.dinserver.c Puerto: 993	<input checked="" type="checkbox"/> Requiere una conexión segura (SSL)
<input checked="" type="checkbox"/> Requiere una conexión segura (SSL)	<input checked="" type="checkbox"/> Requiere autenticación
Método de autenticación: Texto no cifrado	
Nombre de usuario de inicio de sesión: example@example.com	

Cancelar Atrás **Siguiente**

Mail de MAC OS

Una vez obtenidos los datos necesarios, abre el programa de correo, selecciona « Mail > Preferencias ». Una vez aquí, saldrá una ventana como la siguiente:



Para añadir una cuenta pulsa en el botón + que aparece abajo a la izquierda de la ventana.

Tras hacer clic aquí, aparecerá el asistente que te guiará con el proceso de configuración de la cuenta.

En la primera pantalla deberás rellenar todos los campos:

Su nombre: el nombre que figurará como remitente de tu correo electrónico.

Dirección de correo: la dirección de correo electrónico que deseas configurar. Es la cuenta de correo que se mostrará a las personas destinatarias para poder responder al correo.

Contraseña: la clave correspondiente a la cuenta de correo.




Una vez cubiertos los datos, pulsa en «Continuar» para acceder al siguiente paso, donde te preguntará los datos del servidor de correo entrante. Tendrás que elegir si configuras la cuenta como POP o IMAP, dar una descripción del servidor de correo y luego los datos de acceso al servidor.

Si necesitas acceder a tu correo desde varios dispositivos te recomendamos que elijas el protocolo IMAP.

Ten en cuenta que con esta opción el correo se almacenará en tu hosting, ocupando espacio en disco.

¡MUY IMPORTANTE! Recuerda que el nombre del servidor de correo es mail.dominio.com, cambiando dominio.com por el nombre de tu dominio.

El **nombre de usuario** será la cuenta de correo que estás configurando:



Una vez cumplimentados todos los campos, haz clic en «Continuar» para que el gestor verifique los datos y te lleve al apartado de configuración del correo saliente. Este nuevo apartado, tendrás que configurarlo de forma similar al servidor de correo entrante. El nombre del servidor de correo será mail.dominio.com , cambiando dominio.com por el nombre de tu dominio. En este caso , el nombre de usuario también es la cuenta de correo que estás configurando:




En el siguiente paso, aparecerá un resumen de cómo está configurada la cuenta de correo actualmente:




Pulsa en «*Crear*» y la cuenta ya estará creada en tu gestor.


Ahora debes configurar los detalles de autenticación contra el servidor para poder empezar a utilizar la cuenta de correo. Accede de nuevo a «*Mail > Preferencias*» y pulsa sobre el icono «*Cuentas*». Una vez en este apartado, comprobamos que los datos que aparecen son los correctos:



Una vez comprobados estos datos, pulsa en el botón «Avanzado», para acceder a la configuración de autenticación de tu cuenta en el servidor. debes desactivar la opción de «Usar SSL».




Ahora, volvemos a «*Información de la cuenta*» y en la parte inferior, donde aparece «*Servidor de correo saliente (SMTP)*» verás que hay un menú desplegable, al hacer clic en él saldrá una ventana como la siguiente:




Pulsa «*Editar lista de servidores SMTP*» y te llevará a la ventana de edición de servidores de correo saliente.

En la parte superior aparecerán los distintos servidores de correo salientes que has configurado y en la parte inferior, las opciones de configuración.



Selecciona el servidor de correo que estás configurando en la parte superior y después haz clic en la opción «Avanzado». Aquí debes seleccionar la opción «Usar puertos por omisión», desactivar la opción «Usar SSL» y elegir como «Autenticación» el método «Contraseña». A continuación debes incluir la cuenta de correo electrónico que estás configurando y su contraseña.



Una vez incluidos estos datos pulsa en «Aceptar». Ya tienes tu cuenta de correo correctamente configurada en el Mail de Mac.

Importante: En la última versión de Mail de Mac, la aplicación no admite la configuración de correo sin TLS.

A continuación indicamos cómo se configuraría la cuenta en ese caso.

Configuración para Correo Seguro (TLS)

En caso de que desees configurar la cuenta de email con cifrado de conexión segura bajo TLS tienes que activar esta opción desde tu «Panel de Control > App Hosting > Correo > 'Sobre este Correo» y pulsar en el botón **SI** en la opción de **Correo TLS**.

Información del servidor :

Servidor de entrada: example-com.correoseguro.dinserver.com

Servidor de correo saliente (SMTP): example-com.correoseguro.dinserver.com

Información de inicio de sesión:

Nombre de usuario: usuario asociado a la cuenta de email, es decir la dirección completa

Contraseña: la clave correspondiente a dicho usuario.

Recordar contraseña : debe estar marcado

La Autenticación de contraseña segura (SPA) debe estar desactivada.

También es necesario activar la autenticación para el servidor de salida.

Configuración de Puertos:

- Puerto Servidor de correo entrante: IMAP: 993
- Puerto Servidor de correo saliente SMTP: 465



Información del servidor de correo entrante

Tipo de cuenta: IMAP POP

Servidor de correo: ejemplo-com.correoseguro.dinaservi

Nombre de usuario: ejemplo@ejemplo.com

Contraseña:

Cancelar Atrás Siguiente


Microsoft Outlook 2007

Importante: recuerda que si quieres conservar los mensajes en tu servidor debes configurar tu cuenta de correo como IMAP, o bien como POP marcando


en tu gestor la opción «Más configuraciones > Avanzadas > Dejar una copia de los mensajes en el servidor».

Arrancamos el Outlook 2007 desde « Inicio > Programas > Microsoft Office > Outlook 2007 »

Si es la primera vez que lo abres, te aparecerá un asistente para configurarlo. Si no es la primera vez, debes ir al menú « Herramientas > Configuración de la cuenta »




Ahora estás en la ventana de *Configuración principal*. Pulsa « Nuevo »



En la siguiente pantalla cubre los campos que aparecen y marca la opción «*Configurar manualmente la cuenta*».

Agregar una nueva cuenta de correo electrónico ✕

Configuración automática de la cuenta 

Su nombre:
Ejemplo: Yolanda Sánchez


Dirección de correo electrónico:
Ejemplo: yolanda@contoso.com

Contraseña:
Repita la contraseña:
Escriba la contraseña proporcionada por su proveedor de servicios Internet.

Configurar manualmente las opciones del servidor o tipos de servidores adicionales

Pulsa «*Siguiente*»

En el servicio a elegir debes seleccionar la opción *Correo electrónico de Internet* y pulsa de nuevo «*Siguiente*».



Agregar una nueva cuenta de correo electrónico

Elegir servicio de correo electrónico

Correo electrónico de Internet
Conectar con su servidor POP, IMAP o HTTP para enviar y recibir mensajes de correo electrónico.

Microsoft Exchange
Conectar con Microsoft Exchange para tener acceso a su correo electrónico, calendario, contactos, faxes y correo de voz.

Otros
Conectar con un servidor del tipo mostrado a continuación.
Servicio móvil de Outlook (Mensajería de texto).

< Atrás Siguiete > Cancelar

En la siguiente ventana deberás rellenar todos los campos:

Información sobre el usuario:

Su nombre: el nombre que figurará como remitente de tu correo electrónico.

Dirección de correo electrónico: la dirección de correo electrónico que deseas configurar. Es la cuenta de correo que se mostrará a las personas destinatarias para poder responder al correo.

Información del servidor:

Tipo de cuenta: selecciona el protocolo a utilizar POP o IMAP pulsando el botón correspondiente.

Si necesitas acceder a tu correo desde varios dispositivos te recomendamos que elijas el protocolo IMAP.

Ten en cuenta que con esta opción el correo se almacenará en tu hosting, ocupando espacio en disco.

Servidor de entrada: mail.example.com

Servidor de correo saliente (SMTP): mail.example.com


Información de inicio de sesión:

Nombre de usuario: usuario asociado a la cuenta de email, es decir la dirección completa: example@example.com

Contraseña: la clave correspondiente al usuario.

Recordar contraseña: debes seleccionar la opción *Recuperar contraseña*.

La Autenticación de contraseña segura (SPA) debe estar desactivada.



Agregar una nueva cuenta de correo electrónico

Configuración de correo electrónico de Internet
Estos valores son necesarios para que la cuenta de correo electrónico funcione.

Información sobre el usuario
Su nombre: Yolanda Sánchez
Dirección de correo electrónico: example@example.com

Información del servidor
Tipo de cuenta: IMAP
Servidor de correo entrante: mail.example.com
Servidor de correo saliente (SMTP): mail.example.com

Información de inicio de sesión
Nombre de usuario: example@example.com
Contraseña: *****
 Recordar contraseña
 Requerir inicio de sesión utilizando Autenticación de contraseña segura (SPA)

Configuración de la cuenta de prueba
Después de rellenar la información de esta pantalla, le recomendamos que pruebe su cuenta haciendo clic en el botón. (Requiere conexión de red.)
Probar configuración de la cuenta ...


Más configuraciones ...

< Atrás Siguiete > Cancelar

¡MUY IMPORTANTE! Recuerda que debes cambiar example.com por el dominio que tienes contratado.

Una vez completados todos estos datos, pulsa el botón « *Más configuraciones* » .

Es muy importante acceder a la siguiente pestaña « *Servidor de salida* » y configurarla como aparece abajo. Seleccionamos « *Mi servidor de salida SMTP requiere autenticación* » y verifica que esté seleccionado « *Utilizar la misma configuración que mi servidor de correo de entrada* »



Pulsa « Aceptar », « Siguiente » y « Finalizar ». Te aparece una pantalla que te indica que ya está configurada la cuenta de correo y que ya puedes enviar y recibir.

Configuración para Correo Seguro (TLS)

En caso de que desees configurar la cuenta de email con cifrado de conexión segura bajo TLS tienes que activar esta opción desde tu «Panel de Control > App Hosting > Correo > 'Sobre este Correo'» y pulsar en el botón **SI** en la opción de **Correo TLS** .

Información del servidor :

Servidor de entrada: example-com.correoseguro.dinserver.com

Servidor de correo saliente (SMTP): example-com.correoseguro.dinserver.com

Información de inicio de sesión:

Nombre de usuario: usuario asociado a la cuenta de email, es decir la dirección completa

Contraseña: la clave correspondiente a dicho usuario.

Recordar contraseña : debe estar marcado

La Autenticación de contraseña segura (SPA) debe estar desactivada.


También es necesario activar la autenticación para el servidor de salida.

Configuración de Puertos:


- Puerto Servidor de correo entrante: IMAP: 993
- Puerto Servidor de correo saliente SMTP: 465

Outlook Express

En primer lugar, accedemos al cliente de correo, abriendo su correspondiente icono en el escritorio, o bien desde el menú de inicio de Windows. Una vez dentro vamos al apartado «Herramientas > Cuentas»




Nos aparecerá una ventana a través de la cual podremos iniciar el proceso de configuración, pinchando en **Agregar**. Seguidamente pulsa «Correo»




Seguimos los pasos rellenando la información solicitada.

Su nombre: el nombre que figurará como remitente de tu correo electrónico.



Dirección de correo electrónico: la dirección de correo electrónico que deseas configurar. Es la cuenta de correo que se mostrará a las personas destinatarias para poder responder al correo:



Asistente para la conexión a Internet

Dirección de correo electrónico de Internet

La dirección de correo electrónico es la dirección que otras personas utilizarán para enviarle mensajes.

Dirección de correo electrónico:

Por ejemplo: alguien@microsoft.com

< Atrás Siguiete > Cancelar


En la siguiente pantalla, podemos escoger el tipo de servidor de correo entrante: IMAP o POP.

Podemos seleccionar IMAP si la cuenta va a ser utilizada desde varios dispositivos, o bien POP3 si se va a utilizar solamente en el ordenador en el que se está configurando.

Cubrimos el resto de campos según corresponda:

Servidor de entrada: mail.example.com

Servidor de correo saliente (SMTP): mail.example.com



Asistente para la conexión a Internet

Nombre del servidor de correo electrónico

Mi servidor de correo entrante es

Servidor de correo entrante (POP3, IMAP o HTTP):

El servidor SMTP se utiliza para el correo saliente.
Servidor de correo saliente (SMTP):

< Atrás Siguiete > Cancelar

En el siguiente paso, cubrimos los campos:

Nombre de usuario: usuario asociado a la cuenta de email, es decir la dirección completa.

Contraseña: la clave correspondiente al usuario.

Asistente para la conexión a Internet

Inicio de sesión del correo de Internet

Escriba el nombre de la cuenta y la contraseña que su proveedor de servicios Internet le ha proporcionado.

Nombre de cuenta:

Contraseña:

Recordar contraseña

Si su proveedor de servicios Internet requiere autenticación de contraseña segura (SPA) para tener acceso a su cuenta de correo, active la casilla de verificación "Iniciar sesión usando autenticación de contraseña segura (SPA)".

Iniciar sesión usando autenticación de contraseña segura (SPA)

< Atrás Siguiente > Cancelar


Tras finalizar la configuración, debemos configurar el envío a través de SMTP, ya que es un requisito indispensable para su funcionamiento.

Para ello, pinchamos en la pestaña correo, y seleccionamos la cuenta. A continuación pulsa «Propiedades»:

Cuentas de Internet

Todo **Correo** Noticias Servicio de directorio

Agregar

Cuenta	Tipo	Conexión
 mail.ejemplo...	Correo (predet...	Cualquiera disp...

Quitar

Propiedades

Establecer como predeterminada


Importar...

Exportar...

Establecer orden...

Cerrar

Se abrirá una nueva ventana con la configuración de la cuenta. Pinchamos en «Servidores», en la parte superior, y marcamos la opción "Mi servidor requiere autenticación":



Tras esto, pulsamos «Aplicar», y ya podemos cerrar la ventana de configuración de cuentas, ya que el servicio de correo ya estaría listo para su uso.

IMPORTANTE: Recuerda que Outlook Express ya no tiene soporte oficial por parte de Microsoft, los sistemas operativos para los cuales es compatible tampoco lo tienen,

con lo que te recomendamos que actualices tanto tu sistema operativo como tu cliente de correo a uno más reciente que sí tenga soporte.

Configuración para Correo Seguro (TLS)

En caso de que desees configurar la cuenta de email con cifrado de conexión segura bajo TLS tienes que activar esta opción desde tu «Panel de Control > App Hosting > Correo > 'Sobre este Correo» y pulsar en el botón **SI** en la opción de **Correo TLS** .

Información del servidor :

Servidor de entrada: example-com.correoseguro.dinserver.com

Servidor de correo saliente (SMTP): example-com.correoseguro.dinserver.com

Información de inicio de sesión:

Nombre de usuario: usuario asociado a la cuenta de email, es decir la dirección completa

Contraseña: la clave correspondiente a dicho usuario.


Recordar contraseña : debe estar marcado


La Autenticación de contraseña segura (SPA) debe estar desactivada.

También es necesario activar la autenticación para el servidor de salida.

Configuración de Puertos:

- Puerto Servidor de correo entrante: IMAP: 993
- Puerto Servidor de correo saliente SMTP: 465





Firefox OS

IMPORTANTE: Firefox OS únicamente admite la configuración con cifrado a la hora de autenticarse.

Configuración para Correo Seguro (TLS)

A continuación debes activar esta opción desde tu Paneles de Control «App Hosting > Correo > Sobre este Correo» y pulsar en el botón **SI** en la **opción de Correo TLS**.

Primeramente buscamos en el menú el icono correspondiente a la aplicación de correo electrónico, «E-Mail » :




Una vez dentro de la aplicación, nos pedirá los primeros datos:

Su nombre: Nombre que deseas que vea el remitente de los correos que envíes.

Nombre de usuario: usuario asociado a la cuenta de email, es decir la dirección completa.

Contraseña: la clave correspondiente a la cuenta de correo.



Una vez indicada la información requerida, pulsamos en «Manual setup » para configurar el resto de parámetros de forma manual.

En el siguiente paso deberemos escoger el tipo de cuenta. Los pasos siguientes no varían a pesar del tipo de cuenta indicada.


Importante: Si necesitas acceder a tu correo desde varios dispositivos te recomendamos que elijas el protocolo IMAP+SMTP.

Ten en cuenta que con esta opción el correo se almacenará en tu hosting, ocupando espacio en disco.

Cubrimos los datos que nos pide con la información correspondiente en cada caso:

Configuración de entrada (IMAP settings)

Ahora se mostrará una pantalla que te permite configurar el servidor de correo entrante, donde cubriremos la información necesaria:



7:50 AM

< Manual Setup

example.com

example@example.com

Account type

IMAP+SMTP

IMAP settings

1.correoseguro.dinaseguro.com

example@example.com

●●●●●●

Home Back

Servidor de entrada: example-com.correoseguro.dinaseguro.com

Nombre de usuario: usuario asociado a la cuenta de email, es decir la dirección completa

Contraseña: la clave correspondiente a dicho usuario.


Puerto de recepción: 993

¡MUY IMPORTANTE! Recuerda que debes cambiar example.com por el dominio que tienes contratado.

Pulsa «Next ».

Configuración de salida (SMTP settings)

La siguiente pantalla es para la configuración del correo saliente, los datos a cubrir serán:



Servidor de correo saliente (SMTP): example-com.correoseguro.dinserver.com


Nombre de usuario: usuario asociado a la cuenta de email, es decir la dirección completa

Contraseña: la clave correspondiente a dicho usuario.

Puerto de envío: 465

Pulsa de nuevo «Next ».

En el siguiente paso, simplemente hay que seleccionar las opciones de sincronización de la cuenta:




Ejemplo: el chequeo de nuevos mensajes en 10 minutos es un intervalo válido.

La notificación de nuevos mensajes y la reproducción de sonido al enviar un mensaje podrían estar habilitados.

Pulsamos nuevamente «Next », esta vez en la parte superior derecha.

La cuenta ya está configurada :-). Se mostrará el siguiente aviso de confirmación:




Android

La aplicación e-mail de Android te permite enviar y recibir correos mediante las cuentas de correo que hayas creado bajo tu propio dominio. Configurar nuestras cuentas de correo en un teléfono con Android es muy fácil, basta con que sigas estos sencillos pasos

Dependiendo del teléfono y la versión de Android que tengas, es posible que los iconos sean diferentes.

Este tutorial y las capturas que aparecen son para la versión Android 4.2

Para configurar el correo electrónico en tu dispositivo Android, ve al icono e-mail pulsa Iniciar Aplicativo y te aparecerá la siguiente pantalla:



Una vez hayas incluido los datos de la dirección y la contraseña de tu correo, pulsa en «*Conf. manual*».

El paso siguiente es seleccionar el tipo de protocolo para la recuperación del correo. Pulsa la opción **IMAP**, así cuando leas un correo en tu smartphone Android, no será eliminado del servidor y podrás leerlo desde tu PC, por ejemplo.



14:36



Configuración de cuenta

¿Qué tipo de cuenta tienes?

POP3

IMAP



Exchange

Configurar el servidor de entrada: te aparecerá una pantalla para configurar el servidor de correo entrante, donde debes cubrir la información necesaria:

Nombre de usuario: la cuenta de correo a configurar [example @ example.com]

Contraseña: la contraseña de la cuenta de correo

Servidor IMAP: mail.example.com (cambia example.com por tu dominio)

Puerto: 143

Puedes consultar los datos de conexión desde la «App Hosting > Correo»

Esta es la información que vas a necesitar:

- Dirección de correo
- Contraseña
- Servidor de entrada
- Servidor de salida

Si no recuerdas tu contraseña puedes regenerarla desde tu Panel de Control

«Hosting > Correo > Más opciones > Regenerar contraseña»



Configuración de cuenta

Nombre de usuario
[usuario]@[dominio].com

Contraseña
[oculto]

Servidor IMAP
[servidor].[dominio].com

Puerto
143

Tipo de seguridad
Ninguno

Prefijo de ruta IMAP
Opcional

Anterior Siguiete

El paso siguiente es la configuración del servidor de envío SMTP.

Configurar el servidor de salida: te aparecerá una pantalla para configurar el servidor de correo de salida, donde debes cubrir la información necesaria:

Servidor SMTP: mail.example.com (cambia example.com por tu dominio)

Marca la opción «*Acceso obligatorio*»

Nombre de usuario: la cuenta de correo a configurar [example@example.com]

Contraseña: la contraseña de la cuenta de correo

Puerto: 25 o 587



Configuración de cuenta

Servidor SMTP

Puerto

25

Tipo de seguridad

Ninguno

Acceso obligatorio


Nombre de usuario

Contraseña


Anterior Siguiete

Ahora pulsa «Siguiete» y espera a que se configure la cuenta.

Selecciona la frecuencia con la que quieres que tu smartphone compruebe si hay nuevos correos y pulsa «Siguiete»



Finalmente, puedes indicar el nombre que quieres que aparezca cuando envías correos.



¡Ya está! Has finalizado la configuración de tu cuenta de correo, en unos minutos empezarán a aparecer tus correos en tu smartphone Android.

Configuración para Correo Seguro (TLS)

En caso de que desees configurar la cuenta de email con cifrado de conexión segura bajo TLS tienes que activar esta opción desde tu «Panel de Control > App Hosting > Correo > 'Sobre este Correo» y pulsar en el botón **SI** en la opción de **Correo TLS** .

Información del servidor :

Servidor de entrada: example-com.correoseguro.dinserver.com

Servidor de correo saliente (SMTP): example-com.correoseguro.dinserver.com

Información de inicio de sesión:

Nombre de usuario: usuario asociado a la cuenta de email, es decir la dirección completa

Contraseña: la clave correspondiente a dicho usuario.

Recordar contraseña : debe estar marcado

La Autenticación de contraseña segura (SPA) debe estar desactivada.

También es necesario activar la autenticación para el servidor de salida.

Configuración de Puertos:

- Puerto Servidor de correo entrante: IMAP: 993
- Puerto Servidor de correo saliente SMTP: 465


IOS7

Para comenzar a configurar nuestra cuenta, nos dirigimos al icono de «Ajustes» que se encuentra en el Dock:



A continuación la aplicación nos pregunta que es lo que queremos hacer, tenemos que indicar

«Añadir Cuenta de correo»:



Dentro de ajustes buscamos el acceso a «Correo»:



Correo, contactos, calend. >

En el siguiente paso hacemos click en «Añadir cuenta», que se encuentra dentro de «Cuentas»:

Añadir cuenta >

De todas las opciones disponibles elegimos «Otras» ya que en nuestro caso tenemos que configurar el de nuestro dominio.

Hacemos click de nuevo en «Añadir cuenta»:


Otro

A continuación configuraremos los datos de nuestra cuenta de mail, reemplazando la información por defecto por los de nuestra cuenta de correo:

Nombre: el nombre que figurará como remitente de tu correo electrónico.

Correo: la dirección de correo electrónico que deseas configurar. Es la cuenta de correo que se mostrará a las personas destinatarias para poder responder al correo.

Contraseña: la clave correspondiente a la cuenta de correo.

Descripción: El texto que deseas que identifique a tu cuenta en tu aplicación.

Cancelar Nueva cuenta Siguiente

Nombre Ejemplo

Correo ejemplo@sudominio.com

Contraseña ●●●●●●●●

Descripción Ejemplo

A continuación vamos a configurar los datos del servidor.

Tanto el servidor de **correo entrante** como el **correo saliente** es mail.example.com

¡MUY IMPORTANTE! Recuerda cambiar los datos de ejemplo por el dominio que tienes contratado.

Servidor de correo entrante:

Nombre de host: mail.example.com

Nombre de usuario: usuario asociado a la cuenta de email, es decir la dirección completa.

Contraseña: la clave correspondiente a la cuenta de correo.

Servidor de correo saliente (SMTP):

Nombre de host: mail.example.com

Nombre de usuario: usuario asociado a la cuenta de email, es decir la dirección completa.

Contraseña: la clave correspondiente a la cuenta de correo.

SERVIDOR CORREO ENTRANTE

Nombre de host mail.sudominio.com

Nombre de usuario Obligatorio

Contraseña ●●●●●●●●

SERVIDOR CORREO SALIENTE


Nombre de host mail.sudominio.com

Nombre de usuario Opcional

Contraseña Opcional

Tras configurar la cuenta de correo, salen dos avisos de que no se puede verificar la identidad del servidor.

Los aceptamos en este paso, pulsando «Continuar». Más adelante lo modificaremos en el correo saliente.



Tras este paso, accedemos a una sección en la que indicaremos que queremos sincronizar.

Normalmente solo sale «correo» y «notas». Si fuera Exchange, saldrían «contactos», «calendarios»...

Una vez creada la cuenta, nos lleva al listado de cuentas de correo que tenemos creadas. Pulsamos sobre la que acabamos de crear y nos figura un resumen.



Al pulsar en «Cuenta» nos lleva al listado de servidores salientes que tenemos configurados.

Pulsamos en el de nuestra cuenta y llegamos a la parte final donde se desactiva la opción SSL y se configura la Autenticación con «Contraseña»:

Nombre de host: mail.example.com

Nombre de usuario: usuario asociado a la cuenta de email, es decir la dirección completa.

Contraseña: la clave correspondiente a la cuenta de correo.

Usar SSL: Deshabilitado

Autenticación: Contraseña

Puerto del servidor: 25 o 587

SERVIDOR CORREO SALIENTE

Nombre de host mail.sudominio.com

Nombre de usuario correo@cuenta.com

Contraseña Opcional

Usar SSL



Autenticación Contraseña >

Puerto del servidor 587

Una vez que configuramos estos datos hacemos click en «Guardar».

Ya hemos configurado nuestra cuenta en **IOS :-)**

Configuración para Correo Seguro (TLS)

En caso de que desees configurar la cuenta de email con cifrado de conexión segura bajo TLS tienes que activar esta opción desde tu «Panel de Control > App Hosting > Correo > 'Sobre este Correo» y pulsar en el botón **SI** en la opción de **Correo TLS** .

Información del servidor :

Servidor de entrada: example-com.correoseguro.dinserver.com

Servidor de correo saliente (SMTP): example-com.correoseguro.dinserver.com

Información de inicio de sesión:

Nombre de usuario: usuario asociado a la cuenta de email, es decir la dirección completa

Contraseña: la clave correspondiente a dicho usuario.

Recordar contraseña : debe estar marcado

Es necesario activar la autenticación para el servidor de salida.


Configuración de Puertos:

- Puerto Servidor de correo entrante: IMAP: 993
- Puerto Servidor de correo saliente SMTP: 465

Evolution


A continuación se detallan los pasos para configurar una cuenta de correo en el programa Evolution.

En la ventana de la aplicación, accedemos al apartado «Edit > Preferences»:



En la ventana de preferencias, aparecerá seleccionado el apartado de cuentas de correo, a la izquierda.

Sólo tenemos que pulsar «Add», a la derecha:



Hecho esto aparecerá el asistente para creación de la cuenta.

Si es la primera vez que abres el cliente de correo, lo primero que verás será ya este asistente.

Pulsamos «Continuar». Nos solicitará los siguientes datos:


Estos campos son obligatorios:

Full Name: el nombre que figurará como remitente de tu correo electrónico.

Email Address: la dirección de correo electrónico que deseas configurar. Es la cuenta de correo que se mostrará a las personas destinatarias para poder responder al correo.

Los siguientes campos son opcionales.

¡MUY IMPORTANTE! Recuerda que debes cambiar ejemplo.com por el dominio que tienes contratado.



The screenshot shows the 'Evolution Account Assistant' window. On the left is a sidebar with a tree view containing: Welcome, Identity (selected), Receiving Email, Sending Email, Account Summary, and Done. The main area contains the following text and form fields:

Please enter your name and email address below. The "optional" fields below do not need to be filled.

Required Information

Full Name:

Email Address:

Optional Information

Reply-To:

Organization:

Continuamos el proceso pulsando «Continuar»

En el caso de que aparezca la función de autoconfiguración, la cancelamos para seguir con el proceso manual.

En el siguiente punto nos dará la posibilidad de seleccionar el tipo de servidor de entrada: POP o IMAP.

Si necesitas acceder a tu correo desde varios dispositivos te recomendamos que elijas el protocolo **IMAP**. Ten en cuenta que con esta opción el correo se almacenará en tu hosting, ocupando espacio en disco.

Indistintamente del protocolo seleccionado, los demás datos de configuración serán los mismos:

Server Type: IMAP / POP


Server: mail.example.com

Port: 143 para IMAP o 110 para POP

Username: usuario asociado a la cuenta de email, es decir la dirección completa.

Security: No encryption

Authentication: Password



Evolution Account Assistant

Welcome
Identity
Receiving Email
Receiving Options
Sending Email
Account Summary
Done

Server Type:

Description: For reading and storing mail on IMAP servers.

Configuration

Server:


Username:

Security

Encryption method:

Authentication

El siguiente apartado lo configuramos en función de nuestras necesidades específicas, con lo que la configuración en este paso es a elección del cliente:



Pulsamos «Continuar» para pasar a configurar el servidor de correo de salida:

Server Type: SMTP


Server: mail.example.com

Port: 25 o 587

Security: No encryption

Authentication: PLAIN

Username: usuario asociado a la cuenta de email, es decir la dirección completa.



Evolution Account Assistant

Server Type: SMTP

Description: For delivering mail by connecting to a remote mailhub using SMTP.

Configuration

Server: mail.ejemplo.com

Server requires authentication

Security

Encryption method: No encryption

Authentication

Type: PLAIN

Username: ejemplo@ejemplo.com

Pulsamos «Finalizar».

Ya tenemos cuenta configurada en Evolution :-)

Configuración para Correo Seguro (TLS)

En caso de que desees configurar la cuenta de email con cifrado de conexión segura bajo TLS tienes que activar esta opción desde tu «Panel de Control > App Hosting > Correo > 'Sobre este Correo» y pulsar en el botón **SI** en la opción de **Correo TLS** .

Información del servidor :

Servidor de entrada: example-com.correoseguro.dinserver.com

Servidor de correo saliente (SMTP): example-com.correoseguro.dinserver.com

Información de inicio de sesión:

Nombre de usuario: usuario asociado a la cuenta de email, es decir la dirección completa


Contraseña: la clave correspondiente a dicho usuario.

Es necesario activar la autenticación para el servidor de salida.

Configuración de Puertos:

- Puerto Servidor de correo entrante: IMAP: 993
- Puerto Servidor de correo saliente SMTP: 465


Servidor de entrada con TLS:



The screenshot shows the 'Evolution Account Assistant' window. On the left is a sidebar with a tree view containing: Welcome, Identity, **Receiving Email**, Receiving Options, Sending Email, Account Summary, and Done. The main area is titled 'Evolution Account Assistant' and contains the following configuration fields:

- Server Type:** IMAP+
- Description:** For reading and storing mail on IMAP servers.
- Configuration:**
 - Server:** ejemplo-com.correoseguro.dinserver.com
 - Username:** ejemplo@ejemplo.com
- Security:**
 - Encryption method:** SSL on a dedicated port (dropdown menu)
- Authentication:**
 - Password:** (dropdown menu)
 - Check for Supported Types (checkbox)

Servidor de salida (SMTP) con TLS:



Evolution Account Assistant

Welcome
Identity
Receiving Email
Receiving Options
Sending Email
Account Summary
Done

Server Type: SMTP

Description: For delivering mail by connecting to a remote mailhub using SMTP.

Configuration

Server: ejemplo-com.correoseguro.dinserver.com

Server requires authentication

Security

Encryption method: SSL on a dedicated port

Authentication


Type: PLAIN

Username: ejemplo@ejemplo.com


Blackberry

A continuación se detallan los pasos para configurar la aplicación de correo en blackberry.


En primer lugar accedemos a la aplicación de email instalada en el dispositivo, y pulsamos «Add Accounts»:



Si no aparece en la pantalla principal, pinchamos en el el menú de la parte inferior y accedemos a «Settings»:



Una vez en «Settings», en la parte inferior veremos la opción de agregar una nueva cuenta de correo:



En la siguiente pantalla, veremos las posibilidades de cuentas que podremos agregar.

En este caso, utilizaremos la primera opción: «Email, Calendar and Contacts»:

Close

Add Account



Email, Calendar and Contacts



Facebook



Twitter



LinkedIn



Evernote



Subscribed Calendar



Advanced

En el siguiente paso, pulsamos «Advanced», en la parte inferior:

Cancel

Add Account

Next

Enter the email address for your existing account.

* Required Fields

Email Address *

Enter Email Address



Advanced

En el siguiente punto nos dará la posibilidad de seleccionar el tipo de servidor de entrada: POP o IMAP.

Si necesitas acceder a tu correo desde varios dispositivos te recomendamos que elijas el protocolo **IMAP**. Ten en cuenta que con esta opción el correo se almacenará en tu hosting, ocupando espacio en disco.

Indistintante del protocolo seleccionado, los demás datos de configuración serán los mismos:

Advanced Setup



Microsoft® Exchange ActiveSync



Gmail



Outlook.com



Yahoo!



IMAP



POP



IBM® Notes® Traveler



CalDAV



CardDav



Cubrimos los datos según corresponda en nuestro caso:

¡MUY IMPORTANTE! Recuerda que debes cambiar ejemplo.com por el dominio que tienes contratado.

Configuración de Servidor de entrada IMAP / POP

Description: El texto que desees que identifique a tu cuenta en tu aplicación.

Display Name: el nombre que figurará como remitente de tu correo electrónico.

Username: usuario asociado a la cuenta de email, es decir la dirección completa.

Email Address: la dirección de correo electrónico que desees configurar. Es la cuenta de correo que se mostrará a las personas destinatarias para poder responder al correo.

Password: La clave correspondiente a la cuenta de correo.

Server Address: mail.example.com

Port: 143 para IMAP (110 para POP)

Encryption: Imap Path Prefix

Configuración de Servidor de salida SMTP

SMTP Username: usuario asociado a la cuenta de email, es decir la dirección completa.

SMTP Password: la clave correspondiente a la cuenta de correo.

SMTP Server Address: mail.example.com

SMTP Port: 25 o 587

SMTP Encryption: Off

Dismiss | **IMAP** | **Done**

* Required Fields

Description

Ejemplo

Display Name

Ejemplo


Username *

ejemplo@ejemplo.com

Email Address *

ejemplo@ejemplo.com


Password *

..... 

Server Address *


Dismiss | **IMAP** | **Done**

Server Address *

mail.ejemplo.com 

Port *

143


Encryption Off 

IMAP Path Prefix

SMTP Username

ejemplo@ejemplo.com

SMTP Password


..... 

SMTP Server Address *

mail.ejemplo.com

Dismiss | **IMAP** | **Done**

SMTP Password


..... 


SMTP Server Address *


mail.ejemplo.com


SMTP Port *


25


SMTP Encryption Off 

Use push if supported 

Download messages while roaming 

Append messages to sent folder 

Sync Interval 30 Minutes 

Sync Timeframe 7 Days 

Las últimas opciones hacen referencia a la sincronización. Lo configuramos según nuestras preferencias.

El servicio push no está soportado, con lo que lo dejaríamos desactivado por defecto.

Hecho esto, confirmamos la configuración en la parte superior pulsando «Hecho».

La cuenta ya estaría configurada y lista para su uso :-)

Configuración para Correo Seguro (TLS)

En caso de que desees configurar la cuenta de email con cifrado de conexión segura bajo TLS tienes que activar esta opción desde tu «Panel de Control > App Hosting > Correo > 'Sobre este Correo» y pulsar en el botón **SI** en la opción de **Correo TLS** .

Información del servidor :

Servidor de entrada: example-com.correoseguro.dinserver.com

Servidor de correo saliente (SMTP): example-com.correoseguro.dinserver.com

Información de inicio de sesión:

Nombre de usuario: usuario asociado a la cuenta de email, es decir la dirección completa

Contraseña: la clave correspondiente a nuestra cuenta de correo.

Configuración de Puertos:

- Puerto Servidor de correo entrante: IMAP: 993
- Puerto Servidor de correo saliente SMTP: 465

Dismiss

IMAP

Done

Server Address *

mail-ejemplo-com.correoseguro.dinasever.com

Port *

993

Encryption

SSL ▼

IMAP Path Prefix

SMTP Username

ejemplo@ejemplo.com

SMTP Password

.....




SMTP Server Address *

mail-ejemplo-com.correoseguro.dinasever.com

Dismiss | **IMAP** | **Done**

SMTP Username
ejemplo@ejemplo.com

SMTP Password
..... 

SMTP Server Address *
mail-ejemplo-com.correoseguro.dinasever.com

SMTP Port *
465

SMTP Encryption SSL ▾

Use push if supported

Download messages while roaming

Append messages to sent folder

Sync Interval 30 Minutes

Si nos aparece un aviso sobre cuestiones de privacidad simplemente aceptamos.

Hace referencia a que el certificado es de tipo wildcard.

No debes preocuparte por ello ya que la información se enviará cifrada igualmente.

Provider Identity Not

This email provider may not be trustworthy. Personal information may not be protected.

Continue

Cancel

Details

usuario-formacion-com.correoseguro.dinaserver

SMTP Port *

465

SMTP Encryption

SSL ▼

Use push if supported

Download messages while roaming

172.16.243.128 [telnet] [ftp] [ssh] [qconn]

pin: 0xFFFC280 build: 10.3.0.698 SAFE MODE

Pulsamos «Continue» y finalizamos :-)



InternacionalWeb - Diseño Web & Marketing Online

Teléfono: 902 02 40 43 / Fax: 902 027 361

Comunicaciones Interlink S.L.

info@internacionalweb.com

www.internacionalweb.com

